


## "Le vanity de Nicouline"



Cette trousse-vanity vous permettra de transporter votre matériel de base pour coudre.  
Il se ferme par une fermeture éclair et le couvercle se soulève avec une anse.  
Il est doublé, le fond et les cotés sont renforcés, molletonné éventuellement.  
Pour le personnaliser vous pouvez ajouter des poches à l'intérieur - pour le téléphone qui ne vous quitte pas ! – le border avec un passepoil, .....

La trousse mesurera finie: L20cm x P 13cm et 13cm de hauteur.



### Fouritures

- Tissu extérieur et doublure: 0,40 m en 140 de large
- Fermeture éclair 55 cm
- Si vous voulez tout rigidifier (carton, thermocollant ou autre) ou molleton si vous le souhaitez.
- Fil coordonné.

*Facultatif: 80 cm de passepoil à poser tout autour du couvercle.*

### Patron et coupe

Les coutures de 1,5 cm sont comprises dans le patron.

Couper toutes les pièces suivantes.

N°1: Dessous et dessous; couper 2 fois selon le patron joint dans chaque tissu, doublure, carton (entoilage) et/ou molleton.

N°2: bande de hauteur de 66 x 11 cm (fini 8cm)

N°3: Bande épaisseur couvercle de 66 x 6 cm (fini 3,5cm)

N°4: bande de renfort du fond fixée entre A et B 16 cm x 18 cm (13cm x 15 cm finie)

N°5: bandes de renfort en carton pour le grand coté 55 x 7cm et pour le petit coté 55 x 3cm.


### Montage

1. Monter la fermeture : elle sera apparente entre le tissu et la doublure, centrée sur la bande qui dépassera à chaque extrémité. Surpiquer les bords.

*Note: vous pouvez vous reporter au cours sur la trousse pour le montage de la fermeture. Si vous prévoyez des poches intérieures, les préparer et les fixer maintenant en ne prenant que la doublure.*



2. Fixer la bande de renfort –en tissu extérieur- au fond au bout de chaque extrémité de la fermeture sans prendre la doublure.  
Faire une première piqure comme ci-contre, endroit bande contre endroit pièce N°4 en piquant le ruban de la fermeture ; recouper le tissu de la bande en trop. Ouvrir la couture, rabattre et surpiquer.  
Faire de même en prenant l'autre coté de la bande.




Vérifier que terminé cette bande de fond mesure bien 15cm de large



3. Préparer l'anse: pour cela couper une bande de 24 x 6cm; finie elle fera 2cm de large sur 21cm de long.  
La fixer sur le dessus (pièce N°1) à 1,6cm du bord et centrée.
4. Monter les fonds et les couvercles.  
Piquer à 1,5cm chaque dessous, endroit contre endroit, sur la bande extérieure et sur la doublure. Cranter dans les angles.  
Faire de même pour les dessus.
5. Glisser les renforts en carton (molleton ou autre) entre les épaisseurs des dessus, dessous et des 2 bandes haut et bas.
6. Coudre le second fond (N°4) en doublure à l'intérieur pour finir proprement.

C'est fini!





**N°1**

**A**

**B**

*Nicouline*